

1- Instal·la el servidor de correu electrònic **postfix** executant com usuari **root** la següent instrucció:

aptitude install postfix

Durant el procés d'instal·lació, et demanarà unes dades per fer la configuració inicial del servidor. Accepta les opcions per defecte .

2- Reconfigura el servidor de correu electrònic postfix executant com usuari **root** l'ordre:

dpkg-reconfigure postfix

Les opcions de configuració són:

a) General type of mail configuration (Tipus de configuració del correu): **Internet Site** (Lloc d'Internet)

b) System mail name (Nom de correu del sistema): Nom complet del host que amb nom de l'ordinador i de domini. Si no estàs segur, executa des d'un altre terminal l'ordre **hostname -fqdn** i trobaràs el nom.

c) Root and postmaster mail recipient (Destinatari del correu de root i postmaster): **/var/mail/root**

d) Other destinations to accept mail for (Altres destinacions per a les quals s'accepta correu): **Opcions per defecte**

e) Force synchronous updates on mail queue (Voleu forçar les actualitzacions síncrones a la cua de correu)?: **No**

f) Local networks (Xarxes locals): **Opcions per defecte**

g) Mailbox size limit (Mida màxima de la bustia): **0** (que significa sense límits)

h) Local address extension character (Caràcter d'extensió de les adreces locals): **+** (valor per defecte)

i) Internet protocols to use (Protocols d'Internet a utilitzar): **ipv4**

3- Reinicia el servidor **postfix** per llegir la nova configuració. Executa com a **root**:

service postfix restart

4- Comprova com usuari **root** que el servidor **postfix** està funcionant correctament i escoltant pel port **25/tcp**. Executa:

```
netstat -atupn | grep master
```

i comprova que la resposta és:

```
tcp 0 0.0.0.0:25 0.0.0.0:* LISTEN *****/master
```

a on **** representa un número qualsevol més petit o igual a 32768 (és el PID).